

P116	INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE	P116
Los embalajes siguientes están autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las secciones 4.1.1 y 4.1.3 y las disposiciones particulares de la sección 4.1.5:		
<p><b>Envases y acondicionamientos interiores</b></p> <p><b>Sacos</b> de papel, resistente al agua y al aceite de plástico de materia textil, con revestimiento o forro de plástico de tejido de plástico, estancos a los pulverulentos</p> <p><b>Recipientes</b> de madera, estancos a los pulverulentos de cartón, resistente al agua de metal de plástico</p> <p><b>Láminas</b> de papel parafinado de papel, resistente al agua de plástico</p>	<p><b>Embalajes y acondicionamientos intermedios</b></p> <p>No son necesarios</p>	<p><b>Embalajes y acondicionamientos exteriores</b></p> <p><b>Sacos</b> de tejido de plástico (5H1) de papel, múltiple, resistentes al agua (5M2) de película de plástico (5H4) de materia textil, estancos a los pulverulentos (5L2) de materia textil, resistentes al agua (5L3)</p> <p><b>Cajas</b> de acero (4A) de aluminio (4B) de madera natural, de usos generales (4C1) de madera natural, de paneles estanco a los pulverulentos (4C2) de contrachapado (4D) de aglomerado de madera (4F) de cartón (4G) de plástico rígido (4H2)</p> <p><b>Bidones</b> de acero, de tapa móvil (1A2) de aluminio, de tapa móvil (1B2) de contrachapado (1D) de cartón (1G) de plástico, de tapa móvil (1H2)</p> <p><b>Cuñetes (jerricanes)</b> de acero, de tapa móvil (3A2) de plástico, de tapa móvil (3H2)</p>
<p><b>Disposiciones especiales de embalaje:</b></p> <p><b>PP61</b> Para los números ONU 0082, 0241, 0331 y 0332, no son necesarios envases interiores si se utilizan bidones estancos, con tapa móvil, como embalaje exterior.</p> <p><b>PP62</b> Para los números ONU 0082, 0241, 0331 y 0332, no se precisan envases interiores cuando el explosivo esté contenido en un material impermeable a los líquidos.</p> <p><b>PP63</b> Para el número ONU 0081, no se precisa envase interior cuando el mismo esté contenido en un plástico rígido impermeable a los ésteres nítricos.</p> <p><b>PP64</b> Para el número ONU 0331, no se requieren envases interiores cuando se utilizan sacos (5H2), (5H3) o (5H4) como embalaje exterior.</p> <p><b>PP65</b> Para los números ONU 0082, 0241, 0331 y 0332, los sacos (5H2) y (5H3) podrán utilizarse como embalajes exteriores.</p> <p><b>PP66</b> Para el número ONU 0081, los sacos no deberán utilizarse como embalajes exteriores.</p>		